

Einstellungen am bestehenden PC für

Routerfunktion

Windows 7 & Windows Vista

(Seite 2 und 3)


Windows XP

(Seite 4 und 5)

Einstellungen am bestehenden PC für Routerfunktion


Windows 7 & Vista

Öffnen Sie **Internet Explorer** – Klicken Sie auf **Extras** und dann auf den untersten Menüpunkt **Internetoptionen** – Jetzt klicken Sie auf die Kartei **Verbindungen** – Klicken Sie auf **inext** und rechts davon auf **Entfernen** und bestätigen Sie mit **OK**.




Klicken Sie auf **Start** und tippen Sie **ncpa.cpl** (dadurch kommen sie zu den Adaptereinstellungen) – Klicken Sie nun auf **LAN-Verbindung** (1.) mit der rechten Maustaste und dann mit der linken Maustaste auf **Eigenschaften** (1.) – Klicken Sie auf **Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)** (2.) und danach auf **Eigenschaften** (2.) – Ändern Sie Ihre **Eigenschaften** (3.) so um, dass es wie folgt aussieht (3.) – Bestätigen Sie mit **OK** (3.)- Sie haben die Umstellung erfolgreich vorgenommen.

(1.)




Einstellungen am bestehenden PC für Routerfunktion

(2.)




Bei **Internetprotokoll Version 6** (TCP/IPv6) das Häkchen rausnehmen und dann auf die markierte Zeile klicken und mit Punkt (3.) fortfahren.

(3.)



Windows XP

Internet Explorer (1.) unter **Extras** (1.) das Menü **Internetoptionen** öffnen – Den Reiter **Verbindungen** (2.) wählen – die **Inext** Verbindung **entfernen** (2.) – den Punkt **keine Verbindung auswählen** (2.) auswählen und mit **OK** bestätigen.



In der **Systemsteuerung** (3.) unter **Netzwerkverbindungen** (3.) die **Lan-Verbindung** (4.) auswählen – rechte Maustaste drücken und **Eigenschaften** wählen – Einstellungen bitte wie bei den letzten Bildern (5.) und (6.) beschrieben eingeben – mit **OK** bestätigen!

