


## E-Mail Einstellungen in Mozilla Thunderbird


Bitte nehmen Sie folgende Einstellungen an Ihrem E-Mail Konto vor.

Starten Sie Mozilla Thunderbird und Klicken Sie auf **Datei - Neu - Konto...**



Es erscheint das Fenster Konten-Assistent Neues Konto einrichten.

Markieren Sie jetzt **E-Mail-Konto** markieren und klicken Sie auf **Weiter**.



## E-Mail Einstellungen in Mozilla Thunderbird

Geben Sie nun den **Namen** an, der als Absender der E-Mails angezeigt werden soll.

Dann tragen Sie die Absender **E-Mail Adresse** ein.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Konten-Assistent

**Identität**

Diese Informationen erhalten Empfänger Ihrer Nachrichten.

Geben Sie den Namen an, der im Feld "Von" Ihrer gesendeten Nachrichten erscheinen soll (zum Beispiel "Hermann Maier").

Ihr Name:

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an. Diese Adresse ist jene, die andere verwenden, um Ihnen Nachrichten zu senden (zum Beispiel "benutzer@beispiel.de").

E-Mail-Adresse:

< Zurück   Weiter >   Abbrechen

Wählen Sie im nächsten Fenster **POP** aus. Bei Posteingangsserver geben Sie **pop3.inext.at** ein. Klicken Sie dann auf **Weiter**. Standardmäßig wird der derzeit verwendete

Postausgangsserver (SMTP) verwendet. Wie Sie ihn ändern, erfahren Sie am Ende dieser Anleitung. Klicken Sie auf Weiter.

Konten-Assistent

**Server-Informationen**

Wählen Sie den Typ Ihres Posteingang-Server.

POP    IMAP

Geben Sie den Posteingang-Server ein (zum Beispiel "mail.beispiel.de").

Posteingang-Server:

Deaktivieren Sie diese Option, um für dieses Konto eine separate Ordner-Hierarchie mit eigenem Posteingang zu erhalten.

Globaler Posteingang (im Lokalen Konto)


Ihr bestehender Postausgang-Server (SMTP) "mail.atotco.at" wird verwendet. Einstellung bei Bedarf später unter "Extras" > "Konten..." ändern.

< Zurück   Weiter >   Abbrechen

## E-Mail Einstellungen in Mozilla Thunderbird

Bitte tragen Sie in das Feld **Posteingangsserver-Benutzername** die **E-Mailadresse** ein.

Klicken Sie auf **Weiter**.



**Konten-Assistent**

**Benutzernamen**


Geben Sie den Benutzernamen ein, der Ihnen vom E-Mail-Provider gegeben wurde (zum Beispiel "hmail").

Posteingangsserver Benutzername:

Ihr Postausgangsserver (SMTP) Benutzername "chriskoch" wird verwendet. Einstellung bei Bedarf später unter "Extras" > "Konten..." ändern.

< Zurück   Weiter >   Abbrechen

Überprüfen Sie Ihre Eintragungen und klicken Sie auf **Fertig stellen**.



**Konten-Assistent**

**Zusammenfassung**

Bitte prüfen Sie, ob die Angaben korrekt sind:

Konten-Bezeichnung:	Mein Konto
E-Mail-Adresse:	E-Mailadresse
Posteingangsserver Benutzername:	E-Mailadresse
Posteingangsserver:	pop3.inext.at
Typ des Posteingangsserver:	pop3
Postausgangsserver (SMTP) Benutzername:	E-Mailadresse
Postausgangsserver (SMTP):	smtp.inext.at

Nachrichten jetzt herunterladen

Klicken Sie "Fertig stellen", um diese Einstellungen zu speichern und den Konten-Assistenten zu beenden.


< Zurück   **Fertig stellen**   Abbrechen

## E-Mail Einstellungen in Mozilla Thunderbird

Geben Sie jetzt Ihr Passwort ein und setzen Sie ein Häkchen bei "Dieses Passwort im Passwort-Manager speichern", damit Sie das Passwort nicht jedes Mal neu eingeben müssen. Klicken Sie dann auf **OK**.




Wenn Sie den Postausgangsserver ändern möchten, dann wählen Sie unter Extras den Menüpunkt **Konten...**




## E-Mail Einstellungen in Mozilla Thunderbird

Klicken Sie ganz unten auf **Postausgang-Server (SMTP)** und markieren Sie das E-Mailkonto, für das der Ausgangsserver geändert werden soll. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.



Geben Sie bei Server **smtp.inext.at** ein, machen Sie ein Häkchen bei **"Benutzername und Passwort verwenden"** und geben Sie Ihre **E-Mailadresse** ein.



Damit sind Ihre Änderungen abgeschlossen.