

In dieser Anleitung beschreiben wir, wie Sie ein INEXT POP3/IMAP Postfach auf Ihrem iPhone einrichten können.


Bitte halten Sie folgende Informationen bereit:

- Ihre INEXT Mailadresse
- Ihr Passwort des Postfaches


**1. Rufen Sie zuerst die Einstellungen auf der Startseite Ihres Gerätes auf:**



**2. Öffnen Sie den Menüpunkt "Passwörter & Accounts":**



**3. Hier finden Sie die den Eintrag "Account hinzufügen":**

SIM fehlt 

23:31



 Zurück **Passwörter & Accounts**



Website- & App-Passwörter

0 >




Automatisch ausfüllen



ACCOUNTS

**Account hinzufügen** >

4. Bei der Auswahl des Kontotyps ist die Option "Andere" die richtige Wahl:

SIM fehlt 

23:31



[< Accounts](#) Account hinzufügen

 iCloud

 Exchange

Google™


YAHOO!

Aol.

 Outlook.com

 Andere

5. Im nächsten Schritt tippen Sie bitte auf "Mail-Account hinzufügen":



**6. Anschließend werden Sie nach den E-Mail-Informationen gefragt.** Bitte füllen Sie das Feld Name, E-Mail sowie das Passwort aus. Optional können Sie noch eine Beschreibung angeben. Wenn Sie alle Informationen korrekt eingegeben haben, tippen Sie bitte rechts oben auf Weiter (4).

**7. Auf der nächsten Seite werden Sie nach weiteren Daten gefragt.** Als erstes können Sie entscheiden, ob die E-Mails per POP3 oder per IMAP abgerufen werden sollen.

Wo liegt hier der Unterschied?

- Bei **IMAP** werden E-Mails synchron mit anderen Geräten gehalten. Wenn z.B. eine E-Mail am PC in einen Unterordner verschoben wird, dann befindet sich diese ebenfalls am Smartphone in diesem Unterordner.

Da die E-Mails am Server belassen werden, wirkt sich dies auf den Speicherplatz Ihres Postfaches aus.

- Bei **POP3** werden E-Mails vom Server heruntergeladen und nach bestimmter Zeit vom Server gelöscht. Sollten Sie bereits über das Webmail oder am PC mittels IMAP eine Ordnerstruktur erstellt haben, so wird diese nicht auf Ihrem iPhone übernommen.

Sie können hier leider keine Unterordner (z.B. Spam) abrufen.

Im Abschnitt "Server für eintreffende E-Mails" müssen Sie das Feld "Hostname" entsprechend Ihrer Wahl eintragen:

POP3: pop3.inext.at

IMAP: imap.inext.at

Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen sowie das Passwort Ihres Mail Accounts nochmals entsprechend ein, sofern diese Felder nicht bereits vorausgefüllt sind. Im Abschnitt "Server für Ausgehende E-Mails" sollte der Server smtp.inext.at hinterlegt werden.

SIM fehlt 

23:47



[Abbrechen](#)

**Neuer Account**

[Sichern](#)

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname

Benutzername

Passwort

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

Hostname

Benutzername

Passwort

